MANUAL VPS CAPES – MAC OS

Acesse as preferencias do sistema.




Rede
Mostrar Tudo
Selecione a interface e digite um nome para o novo serviço.
Interface
Nome do Serviço
Bluetooth PAN
Wi-Fi
FireWire
Ethernet
DUN do Bluetooth
VPN
PPPoE
6to4
Wi-Fi
Conectado
Ethernet
Não Conectado
FireWire
Não Conectado
Bluetooth PAN
Nenhum IP
novas redes
As redes conhecidas serão conectadas automaticamente. Se nenhuma rede estiver disponível, o sistema lhe consultará antes de conectar-se a uma nova rede.
Selecione VPN
Mostrar estado da rede Wi-Fi na barra de menus
Avançado...
Clique no cadeado para evitar alterações.
Obter auxílio...
Reverter
Aplicar


Rede
Mostrar Tudo
Selecione a interface e digite um nome para o novo serviço.
Interface: VPN
Tipo VPN: PPTP
Nome do Serviço: Capes
Cancelar
Criar
Wi-Fi
Conectado
Ethernet
Não Conectado
FireWire
Não Conectado
Bluetooth PAN
Nenhum IP
Perguntar para conectar-se a novas redes
As redes conhecidas serão conectadas automaticamente. Se nenhuma rede estiver disponível, o sistema lhe consultará antes de conectar-se a uma nova rede.
1- No Tipo de VPN selecione PPTP
2- No nome do serviço coloque Capes
3 - Clique em Criar
Mostrar estado da rede Wi-Fi na barra de menus
Avançado...
Clique no cadeado para evitar alterações.
Obter auxílio...
Reverter
Aplicar


Rede
Mostrar Tudo
Localização: Automática
Wi-Fi
Conectado
Ethernet
Não Conectado
FireWire
Não Conectado
Bluetooth PAN
Nenhum IP
Capes
Não Configurada
Estado: Não Configurada
1- Digite o enderedo do servidor e depois o seu usuário
Configuração: Padrão
Endereço do Servidor: 200.135.246.251
Nome da Conta: ricardo.lucas
Criptografia: Automática (128 bits ou 40 bits)
Ajustes de Autenticação...
Conectar
2- Selecione Mostrar Estado
3- Clique em Avançado
Mostrar estado da VPN na barra de menus
Avançado...
Clique no cadeado para evitar alterações.
Obter auxílio...
Reverter
Aplicar


Rede
Mostrar Tudo
Capes
Opções
TCP/IP
DNS
Proxies
Opções de Sessão:
Desconectar ao trocar contas de usuários
Desconectar quando o usuário finalizar a sessão
1- Selecione
Enviar todo o tráfego pela conexão da VPN
Opções Avançadas:
Mostrar registro detalhado
2- Clique em OK
Cancelar
OK


Rede
Mostrar Tudo
Se você conectar sem aplicar suas alterações, serão usados os ajustes anteriores. Deseja aplicar suas alterações antes de conectar?
Não Aplicar
Cancelar
Aplicar
Wi-Fi
Ethernet
FireWire
Não Conectado
Bluetooth PAN
Nenhum IP
Capes
Não Conectado
Configuração: Padrão
Endereço do Servidor: 200.135.246.251
Nome da Conta: ricardo.lucas
Criptografia: Automática (128 bits ou 40 bits)
Ajustes de Autenticação...
Conectar
Clique em Aplicar
Mostrar estado da VPN na barra de menus
Avançado...
Clique no cadeado para evitar alterações.
Obter auxílio...
Reverter
Aplicar


Rede
Mostrar Tudo
Localização: Automática
Wi-Fi
Conectado
Ethernet
FireWire
Bluetooth PA
Nenhum IP
Capes
Conectando...
Conexão VPN
Por favor, digite o seu nome:
ricardo.lucas
Por favor, digite sua senha:
Cancelar
OK
Desconectar
Digite a senha de acesso a capes e clique em OK
Mostrar estado da VPN na barra de menus
Avançado...
Clique no cadeado para evitar alterações.
Obter auxílio...
Reverter
Aplicar

Pronto. Agora sua conexão Capes está configurada e aparecerá na barra de notificação.

Basta clicar no ícone da barra e conectar ou desconectar a VPN.